

Instalación de Drivers el windows

Esto debe realizarse si al conectar el equipo Windows no lo reconoce o nunca conecta.


Para Windows 7, Vista y XP, salte al paso 10.

En Windows 8 y 10 nos encontramos con el problema de que no es siempre posible instalar cualquier driver.

Habilitar la instalación de drivers se hace imprescindible cuando queremos instalar un dispositivo como Firelog.

Estos son los pasos para permitir instalar los drivers. La imágenes pueden variar.


1. Desplegamos el menú que aparece al acercar el cursor a una de las **esquinas derechas** de la pantalla y pulsamos en **Configuración** o Inicio WINDOWS->**Configuración**




2. Se nos desplegará una barra en la derecha con varias opciones, pulsamos sobre **Cambiar configuración de PC** en la parte inferior.



3. Se abrirá una aplicación Modern UI para configurar el PC, en el menú de la izquierda la opción que buscamos es **Actualizar y recuperar**.



4. Ahora pulsamos en **Recuperación**, en el menú de la izquierda y en el apartado **Inicio avanzado** pulsamos en **Reiniciar ahora**. El sistema se reiniciará y entrará en el menú de inicio avanzado.



5. Ahora pulsaremos en **Solucionar problemas**.



6. En la siguiente pantalla pulsamos sobre **Opciones avanzadas**.




7. Y por último, en la pantalla que aparece de Opciones avanzadas, pulsamos sobre **Configuración de inicio**.



8. Nos aparecerá una nueva pantalla indicando las características que podremos modificar. Pulsar en **Reiniciar** para acceder al menú de configuración.




9. Para finalizar, pulsamos la **tecla F7** que es la opción que nos interesa. El sistema se reiniciará y ya podremos instalar drivers no firmados.



10. *Windows 8 y 10 : ejecutamos el programa Instalador de drivers en la carpeta Firelog Extra que se creó en el escritorio durante la instalación del programa y presionamos Instalar drivers.

*Windows 7, y Vista: haga clic derecho sobre el ícono -> Propiedades -> Compatibilidad -> tilde "Ejecutar este programa como administrador" (puede que este paso no sea necesario)



Esperamos la confirmación de que se instalaron correctamente y cerramos el programa.